




SOMMARIO

1. Scopo
2. Destinatari
3. Modalità operative
4. Valutazione e controllo

Redazione Firma  data 18/11/22		Verifica Firma  data 18/11/22		Casa di Cura Privata Citta di Bra S.p.A. IL DIRETTORE SANITARIO MANFREDI GRASSO Firma  data 21/11/22
--	--	---	--	---

1. SCOPO

Lo scopo della seguente istruzione è quello di permettere un corretto lavaggio chirurgico delle mani.

2. DESTINATARI

Medici ed infermieri.

3. MODALITA' OPERATIVE

2.1. MATERIALE OCCORRENTE:

- A) antisettico impiegato e POVIDONE IODIO al 7.5 %
- B) in caso di intolleranza allo iodio usare la CLOREXIDINA al 5 %
- C) spazzolini monouso sterili con iodio o clorexidina

2.2. PROCEDIMENTO

- 1) Operazioni preliminari:
 - Ispezionare le mani per assicurarsi che le unghie siano corte e senza smalto, che non ci siano tagli o altri problemi cutanei;
 - Togliere ogni monile;
 - Sistemare il copricapo in modo da contenere tutti i capelli;
 - Indossare la mascherina e sistemarla bene sopra il naso e la bocca;
 - Se necessario, indossare anche gli occhiali protettivi o la mascherina oculare.
- 2) Aprire il rubinetto dell'acqua e portarla ad una temperatura ottimale;
- 3) Bagnare mani ed avambracci;
- 4) Aprire lo spazzolino sterile;
- 5) Raccogliere nel palmo di una mano una modesta quantità di antisettico e con l'acqua frizionare per formare schiuma;
- 6) Lavare e risciacquare mani ed avambracci;
- 7) Pulire le unghie e gli spazi subungueali di entrambe le mani;
- 8) Risciacquare completamente mani e braccia facendo attenzione a tenere le mani più in alto dei gomiti ed evitando di schizzare acqua sopra il vestiario;
- 9) Prelevare nuovamente dell'antisettico ponendolo sopra la spazzola;

- 10) Spazzolare partendo dalla punta delle dita e dalle unghie, tenendo la spazzola perpendicolarmente ad esse, i lati di ogni dito, il palmo e il dorso della mano;
- 11) Disinfettare ogni lato degli avambracci con movimento circolare;
- 12) Tenere sempre le mani al di sopra dei gomiti per permettere che acqua e detriti scorrano via dall'area pulita;
- 13) Risciacquare completamente mani e braccia ed eliminare la spazzola;
- 14) Chiudere il rubinetto facendo attenzione a non toccarlo con le superfici appena lavate;
- 15) Asciugare le mani e le braccia verticalmente di fronte al corpo con i gomiti leggermente piegati mentre si entra in Sala Operatoria.

N.B.: tempo impiegato per il primo lavaggio: 5 minuti

4. VALUTAZIONE E CONTROLLO

La valutazione può essere eseguita tenendo conto degli indicatori diretti ed indiretti.

INDICATORI DIRETTI: è compito del coordinatore verificare il corretto lavaggio delle mani da parte degli operatori tramite delle ispezioni casuali (vedere Mod. 0288).

INDICATORI INDIRETTI: è compito della direzione sanitaria verificare la diminuzione delle infezioni nosocomiali legate all'atto chirurgico tramite dei follow up.

La valutazione del rispetto della seguente istruzione è competenza del coordinatore o in sua assenza dell'Infermiere delegato, tramite ispezione e verifica casuale del corretto svolgimento delle modalità operative (vedere Modulo 0288).